

Opsætning af mail



Opsætning som POP3 konto (Eksempel fra Outlook)

Indledende opsætning med navn, server, konto og password

"moesborg.dk" byttes naturligvis ud med dit eget domain.

Rediger konto

POP- og IMAP-kontoindstillinger
Angiv indstillingerne for mailserver for din konto.

Brugeroplysninger
Dit navn: Finn Moesborg
Mailadresse: finn@moesborg.dk

Serveroplysninger
Kontotype: POP3
Server til indgående post: mail.moesborg.dk
Server til udgående post (SMTP): mail.moesborg.dk

Logonoplysninger
Brugernavn: finn@moesborg.dk
Adgangskode: *****
 Husk adgangskode

Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger
Vi anbefaler, at du tester din konto for at sikre, at indtastningerne er korrekte.

Test kontoindstillinger...

Test kontoindstillingerne automatisk ved at klikke på knappen Næste

Flere indstillinger...

< Tilbage **Næste >** Annuller Hjælp

Flere indstillinger

Indstillinger for internetmail

Generelt Server til udgående post Avanceret

Serveren til indgående post (SMTP) kræver godkendelse

Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post

Log på ved hjælp af

Brugernavn: _____
Adgangskode: _____

Husk adgangskode

Kræv godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Log på serveren til indgående post, før der sendes post

OK Annuller

Port opsætning med SSL (Anbefalet)

Indstillinger for internetmail

Generelt Server til udgående post Avanceret

Serverens portnumre

Server til indgående post (POP3): 995 Standardindstillinger

Denne server kræver en krypteret forbindelse (SSL/TLS)

Server til udgående post (SMTP): 465

Brug følgende type krypteret forbindelse: SSL/TLS

Servertimeout
Kort Lang 1 minut

Levering

Gem en kopi af meddelelserne på serveren

Fjern meddelelser fra serveren efter 14 dage

Fjern meddelelser fra serveren, når de er slettet fra 'Slettet post'

OK Annuller

Port opsætning uden SSL

Indstillinger for internetmail

Generelt Server til udgående post Avanceret

Serverens portnumre

Server til indgående post (POP3): 110 Standardindstillinger

Denne server kræver en krypteret forbindelse (SSL/TLS)

Server til udgående post (SMTP): 587

Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Servertimeout
Kort Lang 1 minut

Levering

Gem en kopi af meddelelserne på serveren

Fjern meddelelser fra serveren efter 14 dage

Fjern meddelelser fra serveren, når de er slettet fra 'Slettet post'

OK Annuller

Opsætning af mail



Opsætning som IMAP konto (Eksempel fra Outlook)

Indledende opsætning med navn, server, konto og password

"moesborg.dk" byttes naturligvis ud med dit eget domain.

Rediger konto

POP- og IMAP-kontoindstillinger
Angiv indstillingerne for mailserver for din konto.

Brugeroplysninger
Dit navn: info@moesborg.dk
Mailadresse: info@moesborg.dk

Serveroplysninger
Kontotype: IMAP
Server til indgående post: mail.moesborg.dk
Server til udgående post (SMTP): mail.moesborg.dk

Logonoplysninger
Brugernavn: info@moesborg.dk
Adgangskode: *****
 Husk adgangskode

Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Test kontoindstillinger
Vi anbefaler, at du tester din konto for at sikre, at indtastningerne er korrekte.

Test kontoindstillinger...

Test kontoindstillingerne automatisk ved at klikke på knappen Næste

Mail, der skal bevares offline: Alt

Flere indstillinger...

< Tilbage Næste > Annuller Hjælp

Indstillinger for internetmail

Generelt Server til udgående post Avanceret

Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse

Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post

Log på ved hjælp af

Brugernavn: _____
Adgangskode: _____

Husk adgangskode

Kræv godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Log på serveren til indgående post, før der sendes post

OK Annuller

Indstillinger for internetmail

Generelt Server til udgående post Avanceret

Serverens portnumre

Server til indgående post (IMAP): 993 Standardindstillinger
Brug følgende type krypteret forbindelse: SSL/TLS

Server til udgående post (SMTP): 465
Brug følgende type krypteret forbindelse: SSL/TLS

Servertimeout
Kort Lang 1 minut

Mapper
Sti til rodmappe: _____

Sendt post
 Gem ikke kopier af sendte elementer

Slettet post
 Markér elementer til sletning, men flyt dem ikke automatisk
De elementer, der er markeret til sletning, slettes permanent, når elementerne slettes fra postkassen.
 Fjern elementer, når du skifter mapper, mens du er online

OK Annuller

Indstillinger for internetmail

Generelt Server til udgående post Avanceret

Serverens portnumre

Server til indgående post (IMAP): 143 Standardindstillinger
Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Server til udgående post (SMTP): 587
Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen

Servertimeout
Kort Lang 1 minut

Mapper
Sti til rodmappe: _____

Sendt post
 Gem ikke kopier af sendte elementer

Slettet post
 Markér elementer til sletning, men flyt dem ikke automatisk
De elementer, der er markeret til sletning, slettes permanent, når elementerne slettes fra postkassen.
 Fjern elementer, når du skifter mapper, mens du er online

OK Annuller